

オンライン請求システム 操作手順書

【初期設定② ～ネットワーク設定～】

＜IP-VPN 接続＞

Windows Server 2003 編

平成 22 年 10 月版

社会保険診療報酬支払基金
都道府県国民健康保険団体連合会

本文中の記号の意味

本文中で使用している記号の意味について以下に示します。

 注意	システムの操作上または処理の手続き上において、特に注意していただきたい事項を記載しています。記載内容を必ずお読みください。
 補足	システムの操作上または処理の手続き上において、参考にしていただきたい事項を記載しています。必要に応じてお読みください。
 参照	関連情報が記載されている参照先を示します。
 医科	「医科」に関係した情報であることを示します。
 DPC	「DPC」に関係した情報であることを示します。
 歯科	「歯科」に関係した情報であることを示します。
 薬局	「薬局」に関係した情報であることを示します。
 サポートデスク	サポートデスクの連絡先を示します。
 ヘルプデスク	ヘルプデスクの連絡先を示します。

目次

1	ネットワーク機器とパソコンを接続する	1
1.1	B フレッツまたはフレッツ光ネクストを利用して接続する場合	1
1.2	フレッツ ADSL を利用して接続する場合	2
2	ネットワーク接続を設定する	3
3	ネットワークに接続する	8
3.1	ネットワークに接続する	8
3.2	ネットワークを切断する	10

1 ネットワーク機器とパソコンを接続する

ネットワーク設定の実施にあたりましては、あらかじめ『オンライン請求システム操作手順書【初期設定① ～はじめに～】編』をお読みいただきましたうえで、以下の設定を行ってください。


オンライン請求を開始するためには、はじめにネットワーク機器とパソコンの接続を行います。

閉域 IP 網を利用して IP-VPN 接続する場合、B フレッツまたはフレッツ光ネクストを利用して接続する方法 (P.1)、フレッツ ADSL を利用して接続する方法 (P.2) があります。

1.1 B フレッツまたはフレッツ光ネクストを利用して接続する場合

パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。

以下の例は、ONU（光終端装置）とパソコンを接続する場合です。




参照 ネットワークの設定方法の詳細は、「2 ネットワーク接続を設定する」(P.3)を参照してください。

1.2 フレッツ ADSL を利用して接続する場合

パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。

以下の例は、モジュラージャックと ADSL モデムとパソコンを接続する場合です。




モジュラージャックと ADSL モデムの接続口（LINE など）を、電話機コードでつなぎます。

ADSL モデムの LAN ポートとパソコンの LAN ポートを、LAN ケーブルでつなぎます。

参照 ネットワークの設定方法の詳細は、「2 ネットワーク接続を設定する」（P.3）を参照してください。


2 ネットワーク接続を設定する

ここでは、Windows Server 2003 の「新しい接続ウィザード」で、「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」、または「フレッツ ADSL」回線を利用して IP-VPN 接続する設定手順例について説明します。



1. 【スタート】 ボタンをクリックし、「設定」 - 「コントロールパネル」の順に選択します。


「コントロールパネル」画面が表示されます。



2. 「ネットワーク接続」をクリックします。

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

接続のコンピュータやネットワーク、インターネットに接続します。



3. 「新しい接続を作成する」をクリックします。


「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

補足


表示される項目名はバージョンなどによって異なる場合があります。

以降のオブジェクト

2 ネットワーク接続を設定する




4. 【次へ】ボタンをクリックします。




5. 「インターネットに接続する」を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

補足

実際には、オンライン請求用の IP-VPN 網に接続され、インターネットには接続されません。



6. 「ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する」を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。



7. 「ISP 名」には「オンライン請求」と入力し、【次へ】ボタンをクリックします。

8. 「すべてのユーザー」を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

9. 接続に必要な情報を入力し、【次へ】ボタンをクリックします。



「ユーザー名」と「パスワード」には、同封の「オンライン請求ユーザ設定情報（回線接続に関する情報）」に記載されている「ネットワークID」と「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。



ネットワーク ID、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。

(例)

ネットワーク ID : 12345678@tk123456

(数字 8 桁 + @ + tk または os + 数字 6 桁)


ネットワークパスワード : A1b2C3d4

(数字と大小英文字 8 桁の組合せ)

10. 「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」にチェックを入れて、**【完了】** ボタンをクリックします。


「オンライン請求へ接続」画面が表示されます。

2 ネットワーク接続を設定する




11. 【プロパティ】 ボタンをクリックします。

「オンライン請求プロパティ」画面が表示されます。



12. 「オプション」タブを選択し、「回線が切断されたら、リダイヤルする」のチェックを外します。



13. 「切断するまでの待ち時間」を「10 分」に設定し、【OK】ボタンをクリックします。

デスクトップ上に、「オンライン請求」アイコンが作成されます。



補足

アイコンの見え方は、バージョンなどによって異なる場合があります。

以上でネットワーク接続の設定は完了です。
引き続き、『オンライン請求システム操作手順書【初期設定③ ～オンライン請求設定～】編』を参照し、オンライン請求システムへの接続設定を行ってください。

3 ネットワークに接続する

補足


以下に記載されているネットワークへの接続、切断の手順は、オンライン請求設定時に電子証明書をダウンロードする場合、および導通試験でパソコンの設定状況を確認する場合等、オンライン請求ネットワークに接続する場合に参照してください。

3.1 ネットワークに接続する

オンライン請求ネットワークに接続します。

注意

オンライン請求システムの利用後は、必ずネットワークの切断（手動）を行ってください。画面を右上の【×】（閉じる）ボタンで閉じた場合、ネットワークが切断されていない場合があります。




1. デスクトップ上の「オンライン請求」アイコンをダブルクリックします。

「オンライン請求へ接続」画面が表示されます。


補足

アイコンの見え方は、バージョンなどによって異なる場合があります。



2. 【接続】ボタンをクリックします。


ネットワークに接続されます。



「オンライン請求に接続しました」と表示されれば接続できています。

3.2 ネットワークを切断する


オンライン請求ネットワークの接続を切断します。



1. デスクトップ上の「オンライン請求」アイコンを右クリックし、「切断」を選択します。

補足

アイコンの見え方は、バージョンなどによって異なる場合があります。



2. 再度、デスクトップ上の「オンライン請求」アイコンを右クリックします。

「接続」が表示されていれば、切断完了です。