

オンライン請求システム 操作手順書

【初期設定② ～ネットワーク設定～】

＜IP-VPN 接続＞

Windows 2000 編

平成 22 年 10 月版

社会保険診療報酬支払基金
都道府県国民健康保険団体連合会

本文中の記号の意味

本文中で使用している記号の意味について以下に示します。

 注意	システムの操作上または処理の手続き上において、特に注意していただきたい事項を記載しています。記載内容を必ずお読みください。
 補足	システムの操作上または処理の手続き上において、参考にしていただきたい事項を記載しています。必要に応じてお読みください。
 参照	関連情報が記載されている参照先を示します。
 医科	「医科」に関係した情報であることを示します。
 DPC	「DPC」に関係した情報であることを示します。
 歯科	「歯科」に関係した情報であることを示します。
 薬局	「薬局」に関係した情報であることを示します。
 サポートデスク	サポートデスクの連絡先を示します。
 ヘルプデスク	ヘルプデスクの連絡先を示します。

目次

1	ネットワーク機器とパソコンを接続する	1
1.1	B フレッツまたはフレッツ光ネクストを利用して接続する場合	1
1.2	フレッツ ADSL を利用する場合	2
2	ネットワーク接続を設定する	3
3	ネットワークに接続する	6
3.1	ネットワークに接続する	6
3.2	ネットワークを切断する	8

1 ネットワーク機器とパソコンを接続する

ネットワーク設定の実施にあたりましては、あらかじめ『オンライン請求システム操作手順書【初期設定① ～はじめに～】編』をお読みいただきましたうえで、以下の設定を行ってください。


オンライン請求を開始するためには、はじめにネットワーク機器とパソコンの接続を行います。

閉域 IP 網を利用して IP-VPN 接続する場合、B フレッツまたはフレッツ光ネクストを利用して接続する方法 (P.1)、フレッツ ADSL を利用して接続する方法 (P.2) があります。

1.1 B フレッツまたはフレッツ光ネクストを利用して接続する場合

パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。

以下の例は、ONU（光終端装置）とパソコンを接続する場合です。




参照 ネットワークの設定方法の詳細は、「2 ネットワーク接続を設定する」(P.3)を参照してください。

1.2 フレッツ ADSL を利用する場合

パソコンに LAN ポートがあることを確認してください。

以下の例は、モジュラージャックと ADSL モデムとパソコンを接続する場合です。



モジュラージャックと ADSL モデムの接続口（LINE など）を、電話機コードでつなぎます。

ADSL モデムの LAN ポートとパソコンの LAN ポートを、LAN ケーブルでつなぎます。

参照 ネットワークの設定方法の詳細は、「2 ネットワーク接続を設定する」（P.3）を参照してください。

2 ネットワーク接続を設定する

ここでは、「フレッツ接続ツール」で「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」、または「フレッツ ADSL」回線を利用して IP-VPN 接続するための一般的な設定手順例を説明します。

注意

この設定を行う前に、NTT 東日本、または、西日本から送付されている『フレッツ接続ツールセットアップガイド』を参照して、付属の CD-ROM を使用して「フレッツ接続ツール」のインストールを完了させてください。

「フレッツ接続ツール」アイコンがデスクトップ上に作成されます。

補足

バージョンなどにより、「フレッツ接続ツール」の画面表示は異なる場合があります。




1. デスクトップ上の「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

「フレッツ接続ツール」が起動します。


補足

デスクトップ上に、「フレッツ接続ツール」アイコンが表示されていない場合は、【スタート】ボタンから、「すべてのプログラム」（または「プログラム」）-「NTTE」（または「NTTW」）-「Flets」-「フレッツ接続ツール」の順に選択し、起動してください。


2 ネットワーク接続を設定する



2. 「プロファイル新規作成」をクリックします。



3. 「新しいプロファイル名を入力します。」に「オンライン請求」と入力し、【次へ】ボタンをクリックします。



4. 接続に必要な情報を入力し、【次へ】ボタンをクリックします。



ユーザ名とパスワードには、同封の「オンライン請求ユーザ設定情報（回線接続に関する情報）」に記載されている「ネットワーク ID」と「ネットワークパスワード」を半角英数字で入力します。



ネットワーク ID、ネットワークパスワードに含まれているアルファベットは、大文字と小文字に注意して、半角文字で入力してください。


（例）

ネットワーク ID : 12345678@tk123456

（数字 8 桁 + @ + tk または os + 数字 6 桁）

ネットワークパスワード : A1b2C3d4

（数字と大小英文字 8 桁の組合せ）



5. 「デスクトップにショートカット作成」にチェックをし、【完了】ボタンをクリックします。

「フレッツ接続ツール」が終了し、デスクトップ上に、「オンライン請求」アイコンが作成されます。



補足

アイコンの見え方は、バージョンなどによって異なる場合があります。

以上でネットワーク接続の設定は完了です。引き続き、『オンライン請求システム操作手順書【初期設定③ ～オンライン請求設定～】編』を参照し、オンライン請求システムへの接続設定を行ってください。

3 ネットワークに接続する

補足

以下に記載されているネットワークへの接続、切断の手順は、オンライン請求設定時に電子証明書をダウンロードする場合、および導通試験でパソコンの設定状況を確認する場合等、オンライン請求ネットワークに接続する場合に参照してください。

3.1 ネットワークに接続する

オンライン請求ネットワークに接続します。

注意

オンライン請求システムの利用後は、必ずネットワークの切断（手動）を行ってください。画面を右上の【×】（閉じる）ボタンで閉じた場合、ネットワークが切断されていない場合があります。




1. デスクトップ上の「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。

「フレッツ接続ツール」画面が表示されます。


補足

アイコンの見え方は、バージョンなどによって異なる場合があります。



2. 「手動接続プロファイル」にある「オンライン請求」を選択し、「このプロファイルの接続開始」をクリックします。

ネットワークに接続されます。



「ステータス」欄に「オンライン請求へ接続しました」と表示されます。

3.2 ネットワークを切断する


オンライン請求ネットワークの接続を切断します。




1. デスクトップ上の「フレッツ接続ツール」アイコンをダブルクリックします。




アイコンの見え方は、バージョンなどによって異なる場合があります。



2. 「手動接続プロファイル」にある「オンライン請求」を選択し、「このプロファイルの切断」をクリックします。



3. 【はい】ボタンをクリックします。



「ステータス」欄に「オンライン請求を切断しました」と表示されることを確認します。